

БИБЛИОТЕКА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМАНД
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ СЛОВАРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДИКТОРА

OpenAV

Руководство программиста

Руководитель разработки

_____ Д. Иванько

_____ 2024 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является руководством программиста к библиотеке OpenAV для распознавания речевых команд на пользовательском словаре с использованием аудиовизуальных данных диктора. Библиотека предназначена для решения задач автоматического распознавания речевых команд на основе интеллектуального анализа аудиовизуальных данных. Таким образом, на основе акустической информации (с микрофона) и визуальной информации (с видеокамеры) выполняется комплекс вычислений по распознаванию речи в режиме близком к реальному времени. Аудиовизуальная информация анализируется гибридным способом с использованием современных технологий искусственного интеллекта.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение программы	4
Условия выполнения программы	5
Выполнение программы.....	6
Команда для запуска модуля распознавания аудиовизуальной речи:.....	27
1.1. Сообщения пользователю	30
Перечень сокращений	32

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная библиотека предназначена для создания пользовательских систем автоматического распознавания речевых команд на ограниченном наборе словаря с использованием аудио и видео модальностей.

Библиотека предназначена для использования под управлением операционных систем Microsoft Windows 8, 8.1, 10 или семейства GNU/Linux.

Программное решение имеет следующий функционал: запись речевых аудиовизуальных данных, предобработка, аугментация, обучение нейросетевой модели и ее тестирование. Результатом последовательного выполнения этих этапов является обученная, протестированная и готовая к работе нейросетевая модель по распознаванию речевых аудиовизуальных данных

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для использования библиотеки необходимы следующие условия: видеофайлы с оптическим разрешением не менее 1024x768 пикселей при 30 и более кадрах в секунду, частота аудиофайлов от 16кГц, устройство под управлением операционных систем Microsoft Windows 8, 8.1, 10 или семейства GNU/Linux.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Библиотека разделена на 9 модулей с точки зрения функционала: модуль записи речевых аудиовизуальных данных, модуль загрузки данных, модуль детектирования речевой активности, модуль предобработки речевых аудиоданных, модуль предобработки речевых видеоданных, модуль аугментации данных, модуль обучения нейросетевых моделей, модуль распознавания речи, модуль объединения модальностей. Далее приведено описание каждого из модулей.

Модуль записи речевых аудиовизуальных данных

Модуль предназначен для записи аудиовизуальных данных с их последующей сортировкой по заданному словарию.

Команда для запуска модуля записи данных:

```
openav_recorder_app --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

После выполнения команды запускается локальный сервер, на котором разворачивается приложение для записи данных. Для того чтобы начать использование графического интерфейса модуля перейдите по адресу в браузере <http://127.0.0.1:5000>.

В конфигурационном файле определены следующие функции, с помощью которых выполняется поиск доступных устройств и определение их технических характеристик для записи аудиовизуальных данных.

Функция `find_my_devices (camera = True, micro = True)` определяет и возвращает название устройств, которые подключены в системе. Передаваемые параметры `camera` и `micro` по умолчанию имеют значение `True`. Если вам не требуется использование камеры или микрофона, то необходимо передать значение `False`.

Пример использования данной функции. Переменным `video` и `audio` присваиваются значения, являющиеся результатом выполнения функции.

```
video, audio = find_my_devices(True, True)
```

Значения, возвращаемые из функции `find_my_devices()` необходимы для определения параметров изображения и звука, которые поддерживает найденное в системе устройство.

Функция `get_available_parameters (device)` принимает название устройства `<str> device` и возвращает список параметров, которые поддерживает указанное устройство. В случае, если передается название вебкамеры, то возвращаемый список будет содержать все доступные параметры разрешения изображения и максимальное количество кадров, соответствующее этому разрешению.

Пример использования данной функции. Переменной `available_camera_params` присваивается список доступных параметров.

```
available_camera_params = get_available_parameters (video)
```

Функция `get_camera_params (dict, prefer = 'max')` возвращает выбранные параметры из полного списка доступных параметров вебкамеры. Обязательным принимаемым на вход аргументом является список `dict`, который был получен с помощью предыдущей функции. Аргумент `prefer = 'max'` по умолчанию установлен на получение максимально допустимых параметров устройства. Данное значение передается в формате 640x480, либо `max` или `min`. Результатом выполнения функции является возврат значений `available_size`, `fps`.

Пример использования данной функции. Переменным `available_res` и `available_fps` присваиваются значения, полученные в ходе выполнения функции `get_camera_params`.

```
available_res, available_fps = get_camera_params(available_params, '640x480')
```

В конфигурационном файле также необходимо указать словарь, в соответствии с которым будет выполняться запись данных. Словарь имеет вид `key-phrase`, где `key` выступает в качестве порядкового номера фразы в словаре.

Пример словаря

```
dict = [
{'key': 0, 'phrase': 'Левая'},
{'key': 1, 'phrase': 'Правая'},
{'key': 2, 'phrase': 'Нажать левую'},
{'key': 3, 'phrase': 'Отпустить левую'},
{'key': 4, 'phrase': 'Нажать правую'},
{.....},
{'key': 26, 'phrase': 'Завершить'}
]
```

Помимо функций в рамках модуля был реализован графический интерфейс модуля записи. Данный интерфейс состоит из двух частей (см. рисунок).

- В левой части представлено изображение, получаемое с подключенной камеры, и кнопка начать запись (Rec).
- В правой части располагается блок управление словарем. В этом блоке отображаются следующие элементы:
 - Цифра в круге означает порядковый номер фразы в словаре;
 - Фраза из словаря;
 - Кнопки переключения элементов словаря `prev` и `next`, после нажатия на которые отображают предыдущую или следующую фразу соответственно.




Рисунок 1 - Интерфейс модуля для записи данных

Нажатие на кнопку записи (Rec) начинает процесс записи данных. После нажатия на кнопку она изменяет свой цвет, что означает об успешном запуске записи (см. рисунок).



Рисунок 2 - Активное состояние кнопки записи

Повторное нажатие на кнопку записи завершает процесс. Записанный файл сохраняется по пути, указанному в конфигурационном файле. Изменить словарь также можно в конфигурационном файле.

Модуль загрузки данных

Команда для запуска модуля загрузки данных:

```
openav_download --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Данный модуль позволяет выполнять поиск, проверку и загрузку данных. Модуль предусматривает вложенность директорий. Конфигурационный файл модуля включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 1).

Таблица 1 – Параметры отображения метаданных

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 2)

Таблица 2 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_исходным_данным>	Директория, где находятся данные, которые необходимо загрузить или проверить
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории <code>path_to_dataset</code>

ext_search_files	list	<code>["mov", "mp4", "webm", "wav"]</code>	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться. Указывать можно как для видео, так и для аудио
------------------	------	--	--

Модуль детектирования речевой активности

Детектирование речевой активности производится двумя способами: на основе Silero VAD и Vosk. Далее подробнее про каждый из них.

Команда для запуска детектирования речевой активности в аудиовизуальном сигнале на основе Silero VAD:

```
openav_vad --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры детектора голосовой активности (Silero VAD);
- параметры кодирования выходного файла.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 3)

Таблица 3 – Параметры команды

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	<code>false</code>	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	<code>false</code>	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 4)

Таблица 4 – Параметры файловой системы

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_save_model	str	<code><./models></code>	Директория, где будут размещаться скачанные модели, в данном случае модель для работоспособности VAD
path_to_dataset	str	<code><путь_к_исходным_данным></code>	Директория, где находятся данные, которые необходимо обработать VAD
path_to_dataset_vad	str	<code><./dataset_vad></code>	Директория, куда сохраняются фрагменты аудиовизуального сигнала после обработки VAD
dir_va_names	dict	<code>{"video": "Video", "audio": "Audio"}</code>	Директории для сохранения видео и аудио файлов. Названия директорий могут быть произвольными
force_reload	bool	<code>false</code>	Включение принудительной загрузки модели VAD из сети

clear_dirvad	bool	true	Очистка директории, в которую сохраняются фрагменты аудиовизуального сигнала
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории path_to_dataset
ext_search_files	list	["mov", "mp4", "webm", "wav"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться. Указывать можно как для видео, так и для аудио

Параметры детектора голосовой активности (Silero VAD) (таблица 5)

Таблица 5 – Параметры детектора голосовой активности

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
sampling_rate	int	16000	Частота дискретизации. На текущий момент поддерживаются частоты: 8000 и 16000
threshold	float	0.5	Порог вероятности речи (от 0.0 до 1.0). VAD выводит вероятности речи для каждого звукового фрагмента, вероятности выше установленного значения считаются речью . Параметр необходимо настраивать индивидуально в зависимости от набора данных. Например, для шумных условий параметр рекомендуется устанавливать в значение от 0.7 до 0.95. В условиях низкого уровня шума или его отсутствия, параметр лучше устанавливать на низкие значения 0.1 — 0.25
min_speech_duration_ms	float	250	Минимальная длительность речевого фрагмента. Рекомендуется устанавливать в пределах от 750 мс до 1000 мс. Настройка также является индивидуальной, которую необходимо подбирать в зависимости от набора данных
min_silence_duration_ms	float	100	Минимальная длительность тишины в выборках между отдельными речевыми фрагментами, прежде чем разделить его. Рекомендуется устанавливать в пределах 500 мс для того, чтобы не разделялись предложения. Однако, можно настроить индивидуально, под свои условия
window_size_samples	int	1536	Количество выборок в каждом окне. Предупреждение! Модели VAD были обучены с использованием выборок 512, 1024, 1536 для частоты дискретизации 16000 и 256, 512, 768 для частоты дискретизации 8000. Настоятельно рекомендуется использовать эти значения, изменение значений может повлиять на производительность модели

speech_pad_ms	float	30	Внутренние отступы для итоговых речевых фрагментов. Рекомендуется использовать значение 250 мс — 400 мс чтобы избежать обрезания фрагментов речи. Настройка также является индивидуальной и устанавливается в соответствии с условиями пользователя
---------------	-------	----	---

Параметры кодирования выходного файла (таблица 6)

Таблица 6 – Параметры кодирования

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
type_encode	str	crf	Типы кодирования. Доступные варианты: ['qscale', 'crf']
crf_value	int	23	Качество кодирования (от 0 до 51). Чем ниже значение, тем лучше качество и наоборот. Стоит учитывать, что изменения качества кодирования влияет на скорость обработки
presets_crf_encode	str	medium	Скорость кодирования и сжатия. Доступные варианты: ['ultrafast', 'superfast', 'veryfast', 'faster', 'fast', 'medium', 'slow', 'slower', 'veryslow']. Изменения параметра влияет на скорость кодирования и степень сжатия
sr_input_type	str	audio	Типы файлов для распознавания речи. Доступные варианты: ['audio', 'video']

Команда для запуска детектирования речевой активности в аудиовизуальном сигнале на основе Vosk:

```
openav_vosk_sr --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена.

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры детектора голосовой активности (Vosk);
- параметры кодирования выходного файла.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 7)

Таблица 7 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных

hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке
----------------	------	-------	---

Работа с файловой системой (таблица 8)

Таблица 8 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_save_model	str	<./models>	Директория, где будут размещаться скачанные модели, в данном случае модель для работоспособности VAD
path_to_dataset	str	<путь_к_исходным_данным>	Директория, где находятся данные, которые необходимо обработать
path_to_dataset_vosk_sr	str	<./dataset_vosk>	Директория, куда сохраняются фрагменты аудиовизуального сигнала после обработки
dir_va_names	dict	{"video": "Video", "audio": "Audio"}	Директории для сохранения видео и аудио файлов. Названия директорий могут быть произвольными
force_reload	bool	false	Включение принудительной загрузки модели Vosk из сети
folder_name_unzip	str	<название_папки>	Название папки, в которую будет извлекаться модель Vosk
clear_dirvosk_sr	bool	true	Очистка директории, в которую сохраняются фрагменты аудиовизуального сигнала
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории path_to_dataset
ext_search_files	list	["mov", "mp4", "webm", "wav"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться. Указывать можно как для видео, так и для аудио

Параметры детектора голосовой активности (Vosk) (таблица 9)

Таблица 9 – Параметры детектора голосовой активности

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
sampling_rate	int	16000	Частота дискретизации. На текущий момент поддерживаются частоты: 8000 и 16000
speech_left_pad_ms	float	0	Внутренний отступ до начала речевого фрагмента. Настройка поможет избавиться от лишней тишины в начале обработанного фрагмента

speech_right_pad_ms	float	300	Внутренний отступ в конце речевого фрагмента. Настройка поможет избавиться от лишней тишины в конце обработанного фрагмента, либо наоборот увеличить длительность речевого фрагмента, если фраза незначительно обрезается после обработки
lang_model	str	ru	Выбор языка, на котором необходимо обработать данные. Поддерживаемые языки: ru и en
dict_size	str	big	Размер словаря, на котором была обучена модель для распознавания. big и small. Влияет на качество работы модели, однако стоит учитывать, что малая модель будет работать быстрее, чем большая.

В текущей версии для русского языка используются модели vosk-model-ru-0.42 и vosk-model-small-ru-0.22, обученные на большом и малом словарях, соответственно.

Параметры кодирования выходного файла (таблица 10)

Таблица 10 – Параметры кодирования

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
type_encode	str	crf	Типы кодирования. Доступные варианты: ['qscale', 'crf']
crf_value	int	23	Качество кодирования (от 0 до 51). Чем ниже значение, тем лучше качество и наоборот. Стоит учитывать, что изменения качества кодирования влияет на скорость обработки
presets_crf_encode	str	medium	Скорость кодирования и сжатия. Доступные варианты: ['ultrafast', 'superfast', 'veryfast', 'faster', 'fast', 'medium', 'slow', 'slower', 'veryslow']. Изменения параметра влияет на скорость кодирования и степень сжатия
sr_input_type	str	audio	Типы файлов для распознавания речи. Доступные варианты: ['audio', 'video']

Модуль предобработки речевых аудиоданных

Модуль выполняет предобработку речевых аудиоданных, в данном случае извлекается спектрограмма из исходной аудиодорожки.

Команда для запуска модуля предобработки речевых аудиоданных:

```
openav_preprocess_audio --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры предобработки речевых аудиоданных.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (Таблица 11)

Таблица 11 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 12)

Таблица 12. Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_исходным_данным>	Директория, где находятся данные, которые необходимо загрузить или проверить
path_to_dataset_audio	str	<путь_к_конечным_данным>	Директория, в которую будут сохраняться аудиоданные после предобработки
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории path_to_dataset
ext_search_files	list	["mov", "mp4", "webm", "wav"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться. Указывать можно как для видео, так и для аудио

Параметры предобработки речевых аудиоданных (таблица 13)

Таблица 13 – Параметры предобработки речевых аудиоданных

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
sampling_rate	int	16000	Частота дискретизации аудиосигнала
n_fft	int	2048	Размер параметра FFT, создает $n_fft // 2 + 1$ бин
hop_length	int	512	Длина перехода между окнами STFT
n_mels	int	128	Количество фильтр блоков mel
power	float	2.0	Показатель степени магнитуды спектрограммы. Должно быть > 0
center	bool	true	Включение установки отступов с обеих сторон относительно центра аудиодорожки
pad_mode	str	reflect	Управление отступами, применяется, когда значение параметра center = True . Доступные значения constant, reflect, replicate, circular . По умолчанию reflect

norm	str	reflect	Управление отступами, применяется, когда значение параметра <code>center = True</code> . Доступные значения <code>constant, reflect, replicate, circular</code> . По умолчанию <code>reflect</code>
------	-----	---------	---

Модуль предобработки речевых видеоданных

Модуль выполняет предобработку речевых видеоданных, в данном случае извлекаются области губ из исходных видеокадров.

Команда для запуска модуля предобработки видеоданных:

```
openav_preprocess_video --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры предобработки речевых видеоданных.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (Таблица 14)

Таблица 14 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 15)

Таблица 15 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_исходным_данным>	Директория, где находятся данные, которые необходимо загрузить или проверить
path_to_dataset_video	str	<путь_к_конечным_данным>	Директория, в которую будут сохраняться данные после предобработки
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории <code>path_to_dataset</code>
ext_search_files	list	["mov", "mp4", "webm", "wav"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться. Указывать можно как для видео, так и для аудио

Параметры предобработки речевых видеоданных (таблица 16)

Таблица 16 – Параметры предобработки речевых видеоданных

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
width	int	112	Ширина кадра с найденной областью губ
height	int	112	Высота кадра с найденной областью губ
color_mode	str	gray	Цветовая гамма конечного изображения. Доступные значения: <code>gray</code> - изображение в градациях серого; <code>rgb</code> - изображение в цветном формате

Модуль аугментации данных

Данный модуль позволяет генерировать дополнительные данные с помощью различных параметров аугментации. Команда для запуска аугментации данных:

```
openav_augmentation --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена. Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры аугментации данных.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (Таблица 17)

Таблица 17 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 18)

Таблица 18 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_input_directory	str	<путь_к_исходным_данным>	Директория, где находятся данные, которые необходимо аугментировать
path_to_output_directory	str	<путь_к_аугментированным_данным>	Директория, куда сохраняются аугментированные данные
clear_diraug	bool	true	Очистка директории, в которую сохраняются аугментированные данные
depth	int	1	Глубина иерархии для получения данных.

			Указывается количество подкаталогов в директории path_to_input_directory
ext_search_files	list	["jpg", "png"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться

Параметры аугментации данных (таблица 19)

Таблица 19 – Параметры аугментации данных

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
crop_px_min	int	0	Минимальное количество пикселей для обрезки изображения с каждой стороны. Диапазон значений от 0 и 1000000
crop_px_max	int	16	Максимальное количество пикселей для обрезки изображения с каждой стороны. Диапазон значений от 0 и 1000000
crop_percent_min	float	0	Минимальный процент для обрезки изображения с каждой стороны. Диапазон значений от 0 и 1.0
crop_percent_max	float	0.5	Максимальный процент для обрезки изображения с каждой стороны. Диапазон значений от 0 и 1.0
flip_lr_probability	float	0.5	Значение коэффициента вероятности отражения по вертикальной оси. Диапазон значений от 0 и 1.0
flip_ud_probability	float	0.5	Значение коэффициента вероятности отражения по горизонтальной оси. Диапазон значений от 0 и 1.0
blur_min	float	0	Минимальное значение коэффициента размытия изображения. Диапазон значений от 0 и 3.0
blur_max	float	1	Максимальное значение коэффициента размытия изображения. Диапазон значений от 0 и 3.0
scale_x_min	float	0.5	Минимальное значение масштабирования по оси X. Диапазон значений от 0 и 10.0
scale_x_max	float	2	Максимальное значение масштабирования по оси X. Диапазон значений от 0 и 10.0
scale_y_min	float	0.5	Минимальное значение масштабирования по оси Y. Диапазон значений от 0 и 10.0
scale_y_max	float	2	Максимальное значение масштабирования по оси X. Диапазон значений от 0 и 10.0
rotate_min	int	-45	Минимальное значение угла поворота изображения. Диапазон значений от -90 и 90
rotate_max	int	45	Максимальное значение угла поворота изображения. Диапазон значений от -90 и 90

contrast_min	float	0	Минимальное значение коэффициента контрастности. Диапазон значений от -10.0 и 10.0
contrast_max	float	1.0	Максимальное значение коэффициента контрастности. Диапазон значений от -10.0 и 10.0
alpha	float	0.7	Значения коэффициента MixUp. Диапазон значений от 0 и 1.0
count	int	5	Количество применений процесса аугментации к изображению

Модуль обучения нейросетевых моделей

Команда для запуска процесса обучения акустических нейросетевых моделей:

```
openav_train_audio --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена.

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры настройки процесса обучения нейросетевых моделей.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 20)

Таблица 20 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 21)

Таблица 21 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для обучения нейросетевых моделей

Параметры процесса обучения акустических нейросетевых моделей (таблица 22)

Таблица 22 – Параметры процесса обучения

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
len_audio	int	ваше значение	Количество аудиофайлов

size_spec	int	width: 224 height: 224	Размер входного изображения спектрограммы в px
padding_spec	bool	True	Добавление отступов на изображениях спектрограмм
seed	int	42	Параметр для инициализации случайных процессов, который обеспечивает воспроизводимость результатов и одинаковые начальные условия
batch_size	int	8	Размер батча. Общее число тренировочных объектов, представленных в одном батче. Устанавливается в зависимости от возможности вашего оборудования
channels_spec	int	1	Количество каналов изображения. 1 - одноканальное изображение (в серых тонах), 3 - трёхканальное изображение (RGB)
lr	float	0.0001	Коэффициент скорости обучения. Чем меньше значение, тем дольше будет идти обучение модели. Однако, стоит помнить, что может наступить переобучение модели. Данный коэффициент подбирается эмпирическим путем
epoch	int	100	Количество эпох обучения модели. Проход одной эпохи значит, что весь датасет прошел через нейронную сеть в прямом и обратном направлении только один раз. Параметр epoch_stop позволяет избежать переобучения модели
epoch_stop	int	5	Количество эпох, в течение которых модель не прогрессирует в обучении, т.е. если по прошествии заданного числа эпох модель не показывала прирост accuracy (либо ваша метрика), то в данном случае процесс обучения останавливается и сохраняется модель на эпохе с наибольшей точностью. Данный параметр позволяет предотвратить переобучение модели, а также снизить длительность обучения

Команда для запуска процесса обучения визуальных нейросетевых моделей:

```
openav_train_video --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена.

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры настройки процесса обучения нейросетевых моделей.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 23)

Таблица 23 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
----------	-----	-----------------------	----------

hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 24)

Таблица 24 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для обучения нейросетевых моделей

Параметры процесса обучения визуальных нейросетевых моделей (таблица 25)

Таблица 25 – Параметры процесса обучения

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
len_video	int	ваше значение	Количество видеофайлов
size_lips	int	width: 112 height: 112	Размер входного изображения области губ в px
padding_lips	bool	True	Добавление отступов на изображениях губ
seed	int	42	Параметр для инициализации случайных процессов, который обеспечивает воспроизводимость результатов и одинаковые начальные условия
batch_size	int	8	Размер батча. Общее число тренировочных объектов, представленных в одном батче. Устанавливается в зависимости от возможности вашего оборудования
channels_lips	int	1	Количество каналов изображения. 1 - одноканальное изображение (в серых тонах), 3 - трёхканальное изображение (RGB)
lr	float	0.0001	Коэффициент скорости обучения. Чем меньше значение, тем дольше будет идти обучение модели. Однако, стоит помнить, что может наступить переобучение модели. Данный коэффициент подбирается эмпирическим путем
epoch	int	100	Количество эпох обучения модели. Проход одной эпохи значит, что весь датасет прошел через нейронную сеть в прямом и обратном направлении только один раз. Параметр epoch_stop позволяет избежать переобучения модели
epoch_stop	int	5	Количество эпох, в течение которых модель не прогрессирует в обучении. Т. е. если по прошествии, например, 5 эпох модель не показывала прирост accuracy (либо ваша метрика), то в данном случае процесс обучения останавливается и сохраняется модель на эпохе с наибольшей точностью. Данный

			параметр позволяет предотвратить переобучение модели, а также снизить длительность обучения
--	--	--	---

Модуль распознавания речи

Команда для запуска процесса распознавания речи:

```
openav_test_audio --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена. Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры настройки процесса тестирования обученных нейросетевых моделей.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 26)

Таблица 26 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 27)

Таблица 27 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для тестирования обученных нейросетевых моделей
path_to_model	str	<путь_к_моделям>	Директория, где размещаются обученные нейросетевые модели
depth	int	3	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории <code>path_to_dataset</code>
ext_search_files	list	["wav", "aac"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться

Параметры процесса тестирования обученных акустических нейросетевых моделей (таблица 28)

Таблица 28 – Параметры процесса распознавания речи

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
size_spec	int	width: 224 height: 224	Размер входного изображения спектрограммы в px

channels_spec	int	1	Количество каналов изображения. 1 - одноканальное изображение (в серых тонах), 3 - трёхканальное изображение (RGB)
metric	str	accuracy	Метрика, в соответствии с которой будет вывод результатов тестирования обученных нейросетевых моделей

Команда для запуска процесса распознавания речи визуальных нейросетевых моделей:

```
openav_test_video --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена.

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке);
- работа с файловой системой;
- параметры настройки процесса тестирования обученных нейросетевых моделей.

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 29)

Таблица 29 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 30)

Таблица 30 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для тестирования обученных нейросетевых моделей
path_to_model	str	<путь_к_моделям>	Директория, где размещаются обученные нейросетевые модели
depth	int	3	Глубина иерархии для получения данных. Указывается количество подкаталогов в директории path_to_dataset
ext_search_files	list	["mov", "mp4", "webm"]	Список расширений файлов, которые будут обрабатываться

Параметры процесса тестирования обученных визуальных нейросетевых моделей (таблица 31)

Таблица 31 – Параметры процесса распознавания речи

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
size_lips	int	width: 112 height: 112	Размер входного изображения области губ в px
channels_lips	int	1	Количество каналов изображения. 1 - одноканальное изображение (в серых тонах), 3 - трёхканальное изображение (RGB)
metric	str	accuracy	Метрика, в соответствии с которой будет вывод результатов тестирования обученных нейросетевых моделей

Модуль объединения модальностей

Команда для запуска модуля объединения аудио- и видеомодальностей:
`openav_train_audiovisual --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml`

Для запуска команды необходимо обязательно указать путь к конфигурационному файлу. Запускать программу необходимо из директории, где она расположена.

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- Отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке)
- Работа с файловой системой
- Параметры настройки процесса обучения нейросетевых моделей

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 32)

Таблица 32 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 33)

Таблица 33 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для обучения нейросетевых моделей

subfolders	str	<div>train: "train"</div> <div>val: "val"</div> <div>test: "test"</div>	Директории с обучающей, тестовой и валидационной выборками
path_to_model_fa	str	<путь_к_весам_аудио_модели>	Путь к предобученной модели, которая используется для извлечения акустических признаков.
path_to_model_fv	str	<путь_к_весам_видео_модели>	Путь к предобученной модели, которая используется для извлечения визуальных признаков.
path_to_save_models	str	<путь_сохранения_обученных_моделей>	Путь, по которому будут храниться обученные нейросетевые модели

Параметры процесса обучения визуальных нейросетевых моделей (таблица 34)

Таблица 34. Параметры процесса обучения

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
n_classes	int	26	Количество классов для задачи классификации. Соответствуют количеству фраз из базы данных
classes	list	["1_Левая", "2_Правая", ... "26_Калибровка"]	Список названий классов, которые представлены в базе данных
seed	int	42	Параметр, задающий начальное значение генератора псевдослучайных чисел в PyTorch. Установка фиксированного seed обеспечивает воспроизводимость результатов между разными запусками программы. При одинаковом seed все случайные операции, такие как инициализация весов нейронной сети, перемешивание данных и др., будут давать одинаковые результаты.
max_segment	int	2	Гиперпараметр, определяющий максимальное количество перекрывающихся сегментов, на которые разбиваются длинные последовательности аудио и видео данных перед подачей их на вход нейронной сети для обучения или вывода

epochs	int	150	Количество эпох обучения модели. Проход одной эпохи значит, что весь датасет прошел через нейронную сеть в прямом и обратном направлении только один раз. Параметр patience позволяет избежать переобучения модели
patience	int	15	Количество эпох, в течение, которых модель не прогрессирует в обучении, т.е. если по прошествии заданного числа эпох модель не показывала прирост ассигасы (либо ваша метрика), то в данном случае процесс обучения останавливается и сохраняется модель на эпохе с наибольшей точностью. Данный параметр позволяет предотвратить переобучение модели, а также снизить длительность обучения
batch_size	int	2	Размер батча. Общее число тренировочных объектов, представленных в одном батче. Устанавливается в зависимости от возможности вашего оборудования
learning_rate	float	0.0001	Коэффициент скорости обучения. Чем меньше значение, тем дольше будет идти обучение модели. Однако, стоит помнить, что может наступить переобучение модели. Данный коэффициент подбирается эмпирическим путем
weight_decay	float	0.0	Параметр, используемый для регуляризации весов нейронной сети путем добавления L2-регуляризации к функции потерь во время обучения. Позволяет предотвратить переобучение и подбирается экспериментальным путем
hidden_units	int	256	Количество скрытых единиц (hidden units) в декодере нейронной сети. Этот параметр определяет размерность внутреннего представления данных в декодере, что влияет на емкость (expressive capacity) и способность декодера извлекать и обобщать сложные зависимости в данных. Подбирается эмпирическим путем
hidden_features	int	128	Количество скрытых признаков (hidden features) или временных шагов, используемых в нейросетевых модели. Этот параметр связан с тем, как модель обрабатывает последовательные данные, такие как аудио и видео. Увеличение этого параметра позволяет модели обрабатывать более длинные входные последовательности, но также увеличивает вычислительную сложность и требования к памяти, уменьшение может ускорить обучение, но при этом модель будет видеть только более короткие временные зависимости. Подбирается эмпирически

input_dim	int	512	Размерность входных векторов признаков для аудио и видео данных, подаваемых в модель. Например, параметр input_dim=512 указывает, что на вход нейронной сети будут подаваться векторы признаков размера 512 для каждого временного шага последовательности. Размер входного вектора обычно является результатом предварительной обработки и извлечения низкоуровневых признаков из исходных аудио/видео данных с помощью отдельных моделей или методов обработки сигналов.
shape_audio	int	channels: "1" n_mels: "64" samples: "306"	Здесь определяется размерность входных тензоров аудиоданных, ожидаемые моделью. Это форма задается тремя числами channels - количество каналов в аудиоданных, чаще всего аудио является моно, поэтому здесь канал равен 1. При стерео он равен 2. n_mels - количество мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC), используемых для представления аудиоданных. samples - количество временных выборок или окон, входящих в одно аудио представление. Являются фиксированными параметрами
shape_video	int	frames: "29" channels: "3" width: "88" height: "88"	Здесь определяется размерность входных тензоров видеоданных, ожидаемые моделью. frames - это количество видеок кадров в одном сегменте. channels - это количество цветовых каналов (R, G, B) в видеок кадре. Для изображения в серых тонах количество каналов равно 1. width - ширина видеок кадра в пикселях. height - высота видеок кадра в пикселях. Являются фиксированными параметрами
encoder_decoder	int	5	Количество блоков энкодера и декодера в архитектуре трансформера, который используется в этой модели. Доступные значения от 1 до 50. Правильный выбор количества энкодер/декодер блоков является важным параметром и часто подбирается экспериментально в зависимости от размера данных, доступных вычислительных ресурсов и требуемого качества модели
optimizer	str	lion	Выбор оптимизатора обучения нейросетевой модели. Может существенно оказывать влияние на скорость сходимости, стабильность и окончательную точность модели. Разные оптимизаторы имеют свои преимущества и недостатки, подходящие для определенных задач и архитектур моделей. Доступные варианты adam, adamw, sgd, lion
requires_grad	str	av	Этот параметр предоставляет гибкий способ настройки режима обучения сложных моделей,

			<p>позволяя либо полностью зафиксировать предобученные компоненты, либо обучать их совместно с основной частью модели. none - обучаются все компоненты модели: аудио, видео и трансформер. a - заморозка весов для аудио компонента. v - заморозка весов для видео компонента. av - заморозка весов для аудио и видео компонентов, обучается только трансформер</p>
--	--	--	---

Команда для запуска модуля распознавания аудиовизуальной речи:

```
openav_test_audiovisual --config <путь_к_вашему_конфигурационному_файлу>.yaml
```

Конфигурационный файл включает в себя следующие настройки:

- Отображение процесса выполнения программы в терминале (командной строке)
- Работа с файловой системой
- Параметры процесса распознавания аудиовизуальных речи

Отображение процесса выполнения команды в терминале (таблица 35)

Таблица 35 – Параметры отображения процесса

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
hide_metadata	bool	false	Включение отображения метаданных
hide_libs_vers	bool	false	Включение отображения версий установленных библиотек в командной строке

Работа с файловой системой (таблица 36)

Таблица 36 – Параметры работы с файловой системой

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
path_to_dataset	str	<путь_к_набору_данных>	Директория, где размещается подготовленный набор данных для обучения нейросетевых моделей
subfolders	str	test: "test"	Директория с тестовой выборкой
path_to_model	str	<путь_к_обученной_модели>	Путь, по которому находится обученная нейросетевая модель
path_to_save_confusion_matrix	str	<путь_сохранения_матриц_спутывания>	Путь, по которому будут

			храниться матрицы спутывания
--	--	--	------------------------------

Параметры процесса обучения визуальных нейросетевых моделей (таблица 37)

Таблица 37 – Параметры процесса распознавания аудиовизуальной речи

Параметр	Тип	Значение по умолчанию	Описание
n_classes	int	26	Количество классов для задачи классификации. Соответствуют количеству фраз из базы данных
classes	list	["1_Левая", "2_Правая", ... "26_Калибровка"]	Список названий классов, которые представлены в базе данных
max_segment	int	2	Параметр, определяющий максимальное количество перекрывающихся сегментов, на которые разбиваются длинные последовательности аудио и видео данных перед подачей их на вход нейронной сети для обучения или вывода
hidden_units	int	256	Количество скрытых единиц (hidden units) в декодере нейронной сети. Этот параметр определяет размерность внутреннего представления данных в декодере, что влияет на емкость (expressive capacity) и способность декодера извлекать и обобщать сложные зависимости в данных
hidden_features	int	128	Количество скрытых признаков (hidden features) или временных шагов, используемых в нейросетевых модели. Этот параметр связан с тем, как модель обрабатывает последовательные данные, такие как аудио и видео. Увеличение этого параметра позволяет модели обрабатывать более длинные входные последовательности, но также увеличивает вычислительную сложность и требования к памяти, уменьшение может ускорить обучение, но при этом модель будет видеть только более короткие временные зависимости
input_dim	int	512	Размерность входных векторов признаков для аудио и видео данных,

			подаваемых в модель. Например, параметр <code>input_dim=512</code> указывает, что на вход нейронной сети будут подаваться векторы признаков размера 512 для каждого временного шага последовательности. Размер входного вектора обычно является результатом предварительной обработки и извлечения низкоуровневых признаков из исходных аудио/видео данных с помощью отдельных моделей или методов обработки сигналов.
<code>shape_audio</code>	<code>int</code>	<div>channels: "1"</div> <div>n_mels: "64"</div> <div>samples: "306"</div>	Здесь определяется размерность входных тензоров аудиоданных, ожидаемые моделью. Это форма задается тремя числами <code>channels</code> - количество каналов в аудиоданных, чаще всего аудио является моно, поэтому здесь канал равен 1. При стерео он равен 2. <code>n_mels</code> - количество мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC), используемых для представления аудиоданных. <code>samples</code> - количество временных выборок или окон, входящих в одно аудио представление. Являются фиксированными параметрами
<code>shape_video</code>	<code>int</code>	<div>frames: "29"</div> <div>channels: "3"</div> <div>width: "88"</div> <div>height: "88"</div>	Здесь определяется размерность входных тензоров видеоданных, ожидаемые моделью. <code>frames</code> - это количество видеок кадров в одном сегменте. <code>channels</code> - это количество цветовых каналов (R, G, B) в видеок кадре. Для изображения в серых тонах количество каналов равно 1. <code>width</code> - ширина видеок кадра в пикселях. <code>height</code> - высота видеок кадра в пикселях. Являются фиксированными параметрами
<code>encoder_decoder</code>	<code>int</code>	5	Количество блоков энкодера и декодера в архитектуре трансформера, который используется в этой модели. Доступные значения от 1 до 50. Правильный выбор количества энкодер/декодер блоков является важным параметром и часто подбирается экспериментально в зависимости от размера данных, доступных вычислительных ресурсов и требуемого качества модели
<code>save_confusion_matrix</code>	<code>bool</code>	true	Сохранение построенных матриц спутывания

figsize_confusion_matrix	int	<div>width: "2600"</div> <div>height: "2600"</div> <div>font_size: "14"</div> <div>dpi: "600"</div> <div>pad_inches: "0"</div>	Здесь определяются параметры отображения матрицы спутывания. width и height - размер изображения матрицы спутывания в пикселях. font_size - размер шрифта на изображении матрицы. dpi - влияет на качество изображения. pad_inches - величина отступов от построенной матрицы спутывания
classes	list	<div>["1_Левая", "2_Правая",</div> <div>...</div> <div>"26_Калибровка"]</div>	Список названий классов, которые представлены в базе данных

1.1. Сообщения пользователю

В ходе работы библиотеки могут выдаваться следующие сообщения об ошибках:

- 1) BlurError. Указан неверный диапазон значений размытия.
- 2) ContrastError. Указан неверный диапазон значений контрастности.
- 3) CropPXEror. Указан неверный диапазон обрезки в пикселях.
- 4) CropPercentsError. Указан неверный диапазон обрезки в процентах.
- 5) CustomException. Класс для всех пользовательских исключений.
- 6) FlipLRProbabilityError. Указано неверное значение вероятности отражения по вертикальной оси.
- 7) FlipUDProbabilityError. Указано неверное значение вероятности отражения по горизонтальной оси.
- 8) InvalidContentLength. Не определен размер файла для загрузки.
- 9) IsNestedCatalogsNotFoundError. Вложенные директории, где хранятся данные не найдены.
- 10) IsNestedDirectoryANotFoundError. Вложенная директория, для аудиофрагментов не найдена.
- 11) IsNestedDirectoryVNotFoundError. Вложенная директория, для видеофрагментов не найдена.
- 12) MixUpAlphaError. Указан неверный коэффициент для MixUp-аугментации.
- 13) PresetCFREncodeVideoError. Указан неподдерживаемый параметр, обеспечивающий определенную скорость кодирования и сжатия видео.
- 14) RotateError. Указан неверный диапазон значений угла наклона.
- 15) SRInputTypeError. Указан неподдерживаемый тип файла для распознавания речи.

- 16) `SamplingRateError`. Указана неподдерживаемая частота дискретизации речевого сигнала.
- 17) `ScaleError`. Указан неверный диапазон значений масштабирования.
- 18) `TypeEncodeVideoError`. Указан неподдерживаемый тип кодирования видео.
- 19) `TypeMessagesError`. Указан неподдерживаемый тип сообщения.
- 20) `WindowSizeSamplesError`. Указано неподдерживаемое количество выборок в каждом окне.

[illegible]

[illegible]